

Når du har registrert deg som kunde og logger deg på «mine sider» er dette startsidene du kommer til.

iKlipp

Min side Oppdater info Terminalkode Lag produkt Produkter Klipp SMS Statistikk

Kaffebutikken AS

Velkommen til iKlipp. Klikk på [Oppdater info](#) for å endre opplysninger om organisasjonen, eller endre ditt passord.

Du må [sette aktiveringskode](#) for kundeterminaler for å ta i bruk kundeterminale dine.

Gå til [Lag nytt produkt](#) for å opprette produkter. Hvert produkt er en mal for et klippekort.

Gå til [Produkter](#) for å se en oversikt over eksisterende produkter.

Åpne [Klipp](#) for å se og evt. slette registrerte klipp.

Åpne [SMS](#) for å sende sms til dine kunder.

Klikk på [Statistikk](#) for å se statistikk over kunder og produkter.

Du når oss på support@iklipp.com. Send oss gjerne en mail hvis du lurer på noe, eller har noen ønsker/forslag til forbedringer.

Om du er en ny kunde vil det første du skal gjøre være å registrere ett eller flere produkter.

Trykk på fanen «Lag produkt»

Her kan du velge ett av våre ferdige ikoner ved å trykke på det ikonet/bilde du ønsker, eller du kan laste opp ditt eget bilde/logo ved å trykke på «Choose file» og laste opp ditt eget bilde.

iKlipp

Min side Oppdater info Terminalkode **Lag produkt** Produkter Klipp SMS Statistikk Logg ut

Lag nytt produkt - velg ikon

iKlipp-ikoner:



Egne ikoner:

Ingen egne ikoner.

Last opp nytt ikon (jpg, gif eller png. Ikonet vil skaleres til å passe innen 256x256 pikstjer):

No file chosen

I dette eksempelet trykker jeg på bilde av en kopp kaffe.

Lag nytt produkt - velg navn og antall klipp

Velg produktnavn og antall / maks antall klipp:



Produktnavn:

Antall klipp:

Maks antall klipp per sesjon:

Lagre

Vi legger inn et navn på klippekortet i feltet produktnavn, i dette tilfellet velger vi å kalle klippekortet for «Kaffe». I feltet «antall klipp» angir vi hvor mange kjøp som må foretas før det gis bonus. I dette tilfellet betyr det at hver 6 kopp kaffe utløser «bonus». Du har mulighet til å begrense hvor mange klipp som kan gjøres pr. kjøp i feltet «Maks antall klipp pr. sesjon». Trykk lagre og du har nå laget ditt første klippekort.

Om du nå klikker på fanen «Produkter» vil du se følgende:

Produkter

Produkt	Antall brukere	Antall klipp totalt	Antall bonus totalt		
Kaffe (6 klipp)	0	0	0	Rediger	Slett

Det neste som må gjøres før du kan begynne å bruke løsningen er å sette en «terminalkode». Dette er koden du skal taste inn i appen som du har i butikken.

Kaffebutikken AS

Du må sette aktiveringskode for kundeterminaler for å ta i bruk kundeterminale dine

Sett/oppdater aktiveringskode for dine iKlipp-terminaler. Det kan ta opp til 10 minutter før koden fungerer på din terminal.

Aktiveringskode (minst 6 tegn):


Gjenta aktiveringskode:

Lagre

Trykk lagre og du er nå ferdig med å konfigurere klippekortløsningen på «dine sider»

Det neste som må gjøres er å konfigurere Nettbrettet.

Start «Play butikk» og søk etter «iklipp».



iKlipp vil nok være blant resultatet av søket, i dette tilfellet øverst til venstre.

Klikk på appen.



iKlipp Butikk App
iKlipp AS
3 PEGI 3

iKlipp
□□□□✓

AVINSTALLER ÅPNE

10+ nedlastinger Utformet for telefoner



2



Jobbrelatert



Lignende


Digitale klippekort på nett! Se <http://www.iklipp.com/>



NYHETER

Støtte produkter med 10 klipp i Samsung Tab A

FINN UT MER



Trykk Installer/Åpne

Når appen starter kan du se «mer» øverst til høyre.



KAFFE

Registrer klipp

Nullstill

Vis mine klipp

Tjenesten er levert av iKlipp AS, <http://www.iklipp.com>

Trykk på «mer» og deretter på «instillinger»



KAFFE


Registrer klipp

Nullstill

Vis mine klipp

Tjenesten er levert av iKlipp AS, <http://www.iklipp.com>

Du skal nå få opp siden for innstillinger



- Tast in din epost i feltet for Bruker-Id. Det er samme epost som du bruker på «mine sider»
- Tast inn aktiveringskode. Dette er koden du har satt i «mine sider» under «terminalkode»
- Om du ønsker at det skal komme en liten lyd hver gang kunde tastet på et klippekort, huk av for dette i «Lyd for produktknapp»

- Pass på at «slå av skjermsparer» er huket på. Dette forhindrer terminal å bli sort når den er inaktiv. Du ønsker at din terminal alltid skal være aktiv.
- Pass på at «start automatisk» er huket på. Dette sikrer at iKlipp appen alltid starter automatisk om tabletten av en eller annen årsak må restarteres. Du ønsker at din terminal alltid skal være aktiv.
- «Timeout på kvittering» Her velger du hvor lenge klippekortet skal vises på skjermen. Normalt er 10-20 sekunder. Om kunden har bonus, blir uansett kortet stående til du eller kunden klikker på ok.
- «Terminal modus». Denne er normalt «enkel modus». Om du benytter vår to-terminal løsningen, skal det hukes av for «par modus»
- «Velg terminal type» benyttes kun dersom du har en «par modus» løsning. Da skal den terminalen som vender mot kunden settes til «kundeterminale» og den som benyttes av deg som kjøpmann settes «kjøpmannsterminal»
- «SMS på som standard». Om du huket av for denne, betyr det at kunden vil ha huket av at de ønsker å motta sms med mindre de aktivt huket denne av. Om den ikke er huket av, så må kunden selv aktivt huke av for at de ønsker å motta sms.
- «bruk testnett» skal aldri være huket av

Du kan nå trykke på tilbake tasten og din terminal skal nå være klar til bruk!